

Big-U FreeSpot利用ガイド


対象OS : Windows8.1

【必要事項】


IPアドレスを自動的に取得する設定となっていることが前提となります。
特に変更しないかぎり、通常はその設定となっています。

【設定方法】


1.画面右下隅をポイントし、マウスポインターを上方向へ移動させます。チャームが表示されたら、「設定」をクリックします。



2.「利用可能」をクリックします。



3. 「bigu-spot」を選択し「接続」をクリックします。




注 FreeSpotの利用、パソコン設定の変更については自己責任でお願いします。
パソコンの設定方法についての質問にはお答えすることができませんのでご了承をお願いします。
FreeSpotを利用できるのは開館中（9：00～21：00）のみです。

Big-U FreeSpot利用ガイド

対象OS : Windows8.1

4. セキュリティキーに「12341234」と入力し、「次へ」をクリックします。



セキュリティの種類等手動で設定する場合は下記の設定を行います。

ネットワーク名	: bigu-spot
セキュリティの種類	: WPA2-PSK
セキュリティキー	: 12341234
ネットワークがブロードキャストを行っていない場合でも接続する	: チェック

5. ネットワーク自動探索を無効にするため、「いいえ」をクリックします。



注 FreeSpotの利用、パソコン設定の変更については自己責任でお願いします。
パソコンの設定方法についての質問にはお答えすることができませんのでご了承をお願いします。
FreeSpotを利用できるのは開館中（9：00～21：00）のみです。

Big-U FreeSpot利用ガイド

対象OS : Windows8.1

6. ウェブブラウザを起動すると、利用許諾書が表示されますので、内容を確認し、「同意する」を選択してください。





メールソフトが搭載されている場合。

メールソフトが搭載されていない場合。


7. 「メール認証方式」「メールソフトを使って登録」を選択し、「メールを送信」をクリックします。メール作成画面が開くので、編集せずそのままメールを送信してください。

7. 「メール認証方式」「メールアドレスを入力して登録」を選択し、その場で受信できるメールアドレスを入力して「送信」をクリックします。



8. 受信したメールに記載されているURLをクリックすると登録が完了し、インターネットに接続できるようになります。

8. 受信したメールに記載されている4桁のパスワードを入力欄に入力し、「送信」をクリックすると、登録が完了し、インターネットに接続できるようになります。



※メール認証では「info@freespot.com」からメールが送られてきます。迷惑メール除外設定等をされていてメールが受信できない場合は、上記メールアドレスから送られてくるメールを受信できるように設定してください。

注 FreeSpotの利用、パソコン設定の変更については自己責任でお願いします。パソコンの設定方法についての質問にはお答えすることができませんのでご了承をお願いします。FreeSpotを利用できるのは開館中（9：00～21：00）のみです。